

Sistema de gestão de Moldes - **Senai MoldStock**

# GUIA DO USUÁRIO

---



## GUIA DO USUÁRIO

# SUMÁRIO

Navegação rápida pelas principais áreas do manual.

01 Introdução

02 Acesso ao Sistema

03 Catálogo de Moldes

04 Cadastro e Edição

05 Materiais

06 Máquinas

07 Checklist Técnico

08 Fichas de Processo

09 Arquivos do Molde

10 Biblioteca de Documentos

11 Ocorrências

12 Timeline

13 QR Code

14 Backups

15 PWA e Permissões

## Manual operacional do laboratório

Este documento apresenta a utilização das telas, permissões e recursos principais do MoldStock para consulta, cadastro, manutenção e rastreabilidade dos moldes.

## INTRODUÇÃO

# APRESENTAÇÃO

Bem-vindo ao MoldStock: gestão técnica de moldes para o Setor de Plásticos SENAI.

O **MoldStock** é um sistema desenvolvido para auxiliar o gerenciamento de moldes utilizados no laboratório do Setor de Plásticos do SENAI.

A plataforma centraliza informações relacionadas aos moldes em um único ambiente, proporcionando organização, rastreabilidade, segurança e agilidade no acesso aos dados técnicos.

Por meio do sistema é possível consultar moldes, acompanhar histórico, registrar ocorrências, gerenciar componentes, armazenar documentos técnicos e controlar fichas de processo.

## Objetivos do sistema

- Centralizar as informações dos moldes;
- Facilitar a localização dos moldes disponíveis;
- Organizar documentos técnicos;
- Registrar ocorrências e manutenções;
- Padronizar informações do laboratório;
- Melhorar a rastreabilidade dos moldes;
- Aumentar a segurança das informações;
- Facilitar consultas por professores e equipe técnica.

### Organização

Informações dos moldes em um só lugar.

### Rastreabilidade

Histórico, ocorrências e auditoria.


### Segurança

Permissões, backup e controle de acesso.

## SEGURANÇA

# ACESSO AO SISTEMA

Entrada por usuário e senha, com permissões definidas conforme o perfil do usuário.



O acesso ao sistema é realizado por meio de usuário e senha fornecidos pelo professor responsável ou super administrador.

Cada perfil possui permissões específicas. Caso o usuário esqueça sua senha, deverá entrar em contato com um super admin ou com o suporte.

Usuário Público


Administrador

Super Administrador

Owner

# CATÁLOGO DE MOLDES

Tela inicial para consulta, busca e acesso rápido aos moldes cadastrados.



The screenshot displays the initial catalog interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Buscar por código, nome ou localização'. To the right of the search bar are two filters: 'Todos os status' (with a dropdown arrow) and 'Localização' (with a location pin icon). Below the search bar is a table with the following columns: MOLDE, STATUS, LOCALIZAÇÃO, N° CAV., TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, and AÇÕES. The table contains three rows of data, each representing a mold record. Each row includes a mold icon, a name, a status (OK), a location (A1), a cavity number (1), technical specifications (Peso, Dim, Mat, Mag), a timestamp, and a set of action icons (Ver, Edit, Refresh, Print, etc.).

| MOLDE                                                                                                                    | STATUS | LOCALIZAÇÃO | N° CAV. | TÉCNICO                                              | ATUALIZAÇÃO       | AÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Molde de teste 1<br>R01<br>Molde teste | OK     | A1          | 1       | Peso: 10 kg<br>Dim: 10 x 10 x 10<br>Mat: -<br>Mag: - | 03/07/2026, 21:12 |      |
|  Molde de teste 3<br>R03<br>Molde teste | OK     | A1          | 1       | Peso: 1 kg<br>Dim: 1 x 1 x 1<br>Mat: -<br>Mag: -     | 03/07/2026, 23:43 |      |
|  Molde de teste 2<br>R02<br>Molde teste | OK     | A1          | 1       | Peso: 1 kg<br>Dim: 1 x 1 x 1<br>Mat: -<br>Mag: -     | 03/07/2026, 23:42 |      |


A tela inicial apresenta todos os moldes cadastrados no sistema. O catálogo foi organizado para facilitar a localização rápida dos itens disponíveis no laboratório.

- Pesquisar moldes pelo nome;
- Pesquisar pelo código;
- Filtrar por status;
- Visualizar informações resumidas;
- Acessar a página detalhada do molde.

CADASTRO

# CADASTRO E EDIÇÃO DE MOLDES

Registro das principais informações técnicas, operacionais e visuais de cada molde.



O formulário de cadastro de molde é dividido em seções para coletar informações técnicas e operacionais. As seções incluem:

- Código:** Campo de texto com o exemplo "Ex: A-01, MOLDE-B7, 120C".
- Nome:** Campo de texto com o rótulo "Nome técnico do molde".
- Localização:** Campo de texto com o exemplo "Armário 2, prateleira B".
- Nº Cav.:** Campo de texto com o exemplo "1".
- Status operacional:** Seção com três botões de status: "OK" (Disponível para uso, em verde), "Manutenção" (Em reparo ou inspeção, em cinza) e "Quebrado" (Bloqueado para uso, em cinza).
- Observação resumida (Opcional):** Campo de texto com o rótulo "Resumo visível na ficha completa".
- Descrição completa:** Campo de texto com o rótulo "Descreva uso, condições, cuidados e detalhes técnicos".

Durante o cadastro de um novo molde deverão ser preenchidas as informações disponíveis. Essas informações formam o cadastro principal do molde e sustentam as consultas futuras.

Código

Nome

Status

Observações

Peso

Dimensões

Materiais compatíveis

Máquinas compatíveis

Fotografias

# MATERIAIS

Associação entre cada molde e os polímeros compatíveis para operação.



**Materiais**  
Seleção múltipla vinculada ao molde.

☒ Marcar todas

|                                |  |  |                               |  |  |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ABS   |  |  | <input type="checkbox"/> PC   |  |  |
| <input type="checkbox"/> PEAD  |  |  | <input type="checkbox"/> PEBD |  |  |
| <input type="checkbox"/> PET   |  |  | <input type="checkbox"/> PP   |  |  |
| <input type="checkbox"/> PS    |  |  | <input type="checkbox"/> PSAl |  |  |
| <input type="checkbox"/> TESTE |  |  |                               |  |  |

Cada molde pode ser associado a um ou mais materiais. Os materiais representam os tipos de polímeros compatíveis com o molde.

Novos materiais podem ser cadastrados exclusivamente pelo Super Administrador.

PP

PS

ABS


PET

PEAD

PEBD

# MÁQUINAS

Indicação das máquinas compatíveis com determinado molde.



Também é possível informar quais máquinas são compatíveis com determinado molde.

A configuração das máquinas disponíveis é realizada apenas pelo Super Administrador.

Romi 130

Romi 150

Romi 150R

Yizumi 200



## INSPEÇÃO

# CHECKLIST TÉCNICO

Acompanhamento do estado de conservação dos principais componentes do molde.

Checklist

Inspeção técnica independente deste molde.

+ Criar item

| ITEM                                                                                  | Status | Observações                  | Fotos |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| <b>Conjunto de Fixação de Molde</b><br><a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a> | N/A    | Observações técnicas do item |       |
| <b>Espaçador</b><br><a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a>                    | N/A    | Observações técnicas do item |       |
| <b>Conjunto Guia de Fechamento</b><br><a href="#">Editar</a> <a href="#">Excluir</a>  | N/A    | Observações técnicas do item |       |

Cada molde possui um checklist técnico composto pelos principais componentes. O checklist auxilia no acompanhamento do estado de conservação do molde.

OK

Atenção

Danificado

N/A

- Registrar observações técnicas do item;
- Anexar fotografias específicas de cada componente;
- Padronizar a inspeção entre professores e equipe técnica.

## PROCESSO

# FICHA DE PROCESSO

Parâmetros operacionais e registros técnicos vinculados ao uso do molde.

The screenshot displays the 'Fichas de Processo' (Process Cards) interface. At the top, there's a header 'Fichas de Processo' with a subtitle 'Parâmetros por unidade, organizados em cartões técnicos.' and a button '+ Inserir ficha de processo'. Below this, a card titled 'Teste 1' is shown, with a timestamp 'Última atualização: 01/07/2026, 20:27'. The card has two tabs: 'Renomear' and 'Excluir'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Unidade de Fechamento' and contains a 'Se de Fecha' field with a value of '85' and an 'Observações' field with the text 'Parâmetros, cuidados e ajustes'. The right column is titled 'Unidade de Injeção' and contains a 'dosagem' field with a value of '85' and an 'Observações' field with the text 'Parâmetros, cuidados e ajustes'.

Cada molde pode possuir uma ou mais Fichas de Processo. As fichas organizam informações relacionadas à operação do molde.

Unidade de Fechamento

Unidade de Injeção

Unidade de Extração

Dosagem

Temperaturas


Tempos

Refrigeração

## DOCUMENTOS

# ARQUIVOS DO MOLDE

Biblioteca exclusiva de documentos técnicos vinculados a cada molde.




Cada molde possui sua própria biblioteca de arquivos. Os arquivos ficam vinculados exclusivamente ao molde correspondente.

[Desenhos técnicos](#)[Manuais](#)[Projetos CAD](#)[Certificados](#)[Relatórios](#)[Documentos auxiliares](#)

BIBLIOTECA

# BIBLIOTECA DE DOCUMENTOS

Área geral para arquivos utilizados pelo laboratório, conforme permissões de acesso.



A Biblioteca de Documentos reúne arquivos gerais utilizados pelo laboratório. Esses documentos ficam disponíveis para consulta conforme o nível de permissão do usuário.

Procedimentos

Formulários


Documentos padrão

Fichas modelo

Manuais gerais

# OCORRÊNCIAS

Registro de acontecimentos, manutenções e alterações relacionadas ao molde.



Modal de Registro de Ocorrência. O formulário contém os seguintes campos:

- Tipo:** Dropdown menu com a opção "Observação" selecionada.
- Pessoa envolvida:** Campo de texto com o valor "Opcional".
- Descrição:** Área de texto para descrever a ocorrência registrada.

Botões de ação: "Cancelar" e "Salvar registro".

As ocorrências registram acontecimentos relacionados ao molde, como quebras, manutenções, danos, ajustes e substituição de componentes.

[Data](#)[Responsável](#)[Descrição](#)[Histórico](#)

## RASTREABILIDADE

# TIMELINE E QR CODE

Histórico visual das alterações e acesso rápido ao molde por leitura de código.

## Timeline de ocorrências

Histórico operacional visível apenas para professores.


Nenhuma ocorrência registrada para este molde.

A Timeline apresenta o histórico completo das alterações realizadas em cada molde, permitindo acompanhar toda a evolução do cadastro ao longo do tempo.

## QR Code do molde

Cada molde possui um QR Code exclusivo. Ao realizar a leitura, o usuário é direcionado diretamente para a página correspondente ao molde.


- Consulta rápida no laboratório;
- Identificação direta do molde;
- Acesso facilitado em dispositivos móveis.



## SEGURANÇA DOS DADOS

# BACKUPS

Proteção dos dados do laboratório com cópias automáticas, manuais e restauração segura.



O MoldStock possui um sistema de backup desenvolvido para proteger os dados do laboratório. O sistema monitora alterações críticas e preserva automaticamente os últimos backups válidos.

Backups automáticos

Backups manuais


Proteção contra perda de dados

Restauração segura (Owner)

## OPERAÇÃO

# PWA E PERMISSÕES

Instalação como aplicativo e matriz de acesso por perfil de usuário.



O MoldStock pode ser instalado como aplicativo. Após instalado, o sistema pode ser acessado diretamente pela área de trabalho do computador ou pela tela inicial de dispositivos móveis.

Isso proporciona uma experiência semelhante à de um aplicativo nativo.

## Matriz de permissões

| Funcionalidade      | Público | Admin | Super Admin | Owner |
|---------------------|---------|-------|-------------|-------|
| Visualizar moldes   | SIM     | SIM   | SIM         | SIM   |
| Criar moldes        | NÃO     | SIM   | SIM         | SIM   |
| Editar moldes       | NÃO     | SIM   | SIM         | SIM   |
| Excluir moldes      | NÃO     | NÃO   | SIM         | SIM   |
| Gerenciar materiais | NÃO     | NÃO   | SIM         | SIM   |
| Gerenciar máquinas  | NÃO     | NÃO   | SIM         | SIM   |
| Gerenciar usuários  | NÃO     | NÃO   | SIM         | SIM   |
| Restaurar backups   | NÃO     | NÃO   | NÃO         | SIM   |